


Csomózott kötőfék

Kötél:

Egész napos használatra a 8mm-es pamut vagy műanyag, de mindenképpen puha felületű, hajlékony kötelet javaslok. A pamut előnye a finomabb felület, hátránya az, hogy nyúlik, gyorsan kopik, és egy idő után kiköthetetlen. A műanyag tartósabb, jobban használható, de előfordul, hogy kikoptatja a vékony bőrű lovak szőrét.

Méretezés:



Kisebb méretű, arab (cob) lóra én kb. 6 méter kötelet számolok, full méretre 7-7,5 métert.


Elsőként mérd meg a lovatat.

A „b”-nél számolj rá 2-3cm-t, hogy a csomó ne a csonton feküdjön majd.

Főleges előre megadott méretek szerint dolgozni, ha pontosan is lehet.

Csomók:

Kétféle csomót használok (sajnos a magyar nevüket nem tudom): a fiador nevezetű (általánosan ismert) csomót, Az összes többi pedig a double overhand nevű (ezt lehet helyettesíteni sima csomóval is):



Kötés:

0. A kötélnél kb. harmadánál-negyedénél köss két laza csomót (a double overhand-nél csak a piros)

Ezután a kép alapján kösd meg a fiador csomót (a világosabb színű legyen a rövidebb kötélvég). Ha kész, a feketével jelölt részeket húzd meg. Ha jól sikerült a csomó, akkor mérd meg, hogy az orr-rész akkora-e, amekkorának lennie kell, ha nem engedj vagy húzz rajta. Az alsó hurkok 4-5cm hosszúak legyenek.

1. Mindkét kötélnel köss egy csomót.
2. Jó esetben a bal oldali lett a hosszabb kötélnél, ezután csak ezzel dolgozunk. Először mérd ki a torokszíj hosszát, és köss egy hurkot.
3. Ezután mérd ki a pofaszíj hosszát és fűzd bele az eredeti bal oldali orr-csomóba, és kösd meg a csomó másik oldalát.
4. Utána a jobb oldalánál ugyanez.
5. Ismét mérd ki a pofaszíj hosszát, a másik kötélvéggel pedig a torokszíj hosszát. Most fogd össze a kötélvégeket és a másik oldallal szimmetrikusan csomózd meg. Fontos, hogy a szabad végek a jobb oldalon, a hurok pedig a ló bal oldalán legyen, innen tudod majd megkötni.
A végeknek 30-40 cm hosszúnak kell lenniük. Vágd egyforma hosszúra, és égesd meg a végüket.